



白马科技

# 分析仪升级程序

## 使用手册


V1.0

惠州市白马科技有限公司

## 一、产品名称及型号

名称：CAN Analysis（总线分析仪）

型号：CA102\_V1.0



## 二、产品规格

输入工作电压：5V

工作电流：30mA

匹配电阻：120  $\Omega$ （默认接入短接帽）


## 三、分析仪升级程序使用说明

软件版本大于等于 3 的带有升级功能，之前的没有升级功能！请通过升级软件或者 CAN 分析仪软的“查询设备信息”功能查看您的软件版本号。


安装驱动：首先将 CAN 分析仪设备的 USB 连接到电脑上，安装网盘中附带的驱动。如下图所示：

HL-340.EXE 2.77MB 2018-07-20 18:35


安装完驱动后，解压“CAN 分析仪\_XXXXXXX.rar”文件，找到并双击“CAN 分析仪.exe”即可运行 CAN 分析仪程序，主界面如下图所示，配置步骤如下：



- 1、选择串口：右键 Windows 桌面上的“计算机”，选择“设备管理器”，如右图所示，点击展开“端口（COM 和 LPT）”项，查看“USB-SERIAL CH340”所对应的串口号，如图为 COM18。在“CAN Tester 配置器.exe”主界面的“选择串口”下拉框中选择所对应的 COM 口。
- 2、选择波特率：CAN 分析仪选择 460800 波特率。
- 3、点击“打开串口”按钮连接串口，如连接成功“提示信息”处会显示“打开串口成功！”。



- 4、“选择升级文件”，通过浏览器选择.bin 的升级包。选择成功后“一键升级”按钮会变为可按状态。下面会显示文件路径。



5、点击“一键升级”按钮， 会进入升级状态，左下角会显示升级进度。**此时不能插拔 USB，否则会导致升级失败。**

